

Table of Contents

Tutorial Mengaktifkan Cloudflare di PusatHosting	1
1. Melihat Server Tujuan	1
2. Setting DNS	1
3. Merubah Nameserver	2

Last
update:
2020/01/13 cloudflare:cara-setting-cloudflare-di-pusathosting https://www.pusathosting.com/kb/cloudflare/cara-setting-cloudflare-di-pusathosting?rev=1578965383
20:29

Tutorial Mengaktifkan Cloudflare di PusatHosting

Tutorial ini khusus untuk pelanggan pusathosting yang ingin mengaktifkan cloudflare. Yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan cloudflare anda hanya perlu membuat 2 record CNAME yaitu untuk root domain dan www, Adapun nilainya harus sesuai dengan server yang dituju.

Berikut ini adalah tahapannya :

1. Melihat Server Tujuan

Jangan menggunakan ponting ke IP address yang didapatkan dari auto scan Cloudflare. dan nanti anda harus merubahnya manual setelah melihat alamat server tujuan.

Untuk mendapatkan alamat server tujuan ikuti panduan berikut ini :

1. Login ke <https://client.pusathosting.com>
2. Setelah login, Klik menu Service → Produk → View

Anda akan mendapatkan nama hostname server tujuan seperti ini

IP Address Server Anda: 139.99.22.221

Hostname: [cancun.pusathosting.com](#)

[Cara Setting Cloudflare](#)



Nameserver

dns1.pusathosting.com

dns2.pusathosting.com

dns3.pusathosting.com

Hostname itulah nama server yang dituju.

2. Setting DNS

Di cloudflare anda cukup membuat 2 record CNAME untuk root domain dan www kemudian dipointing ke nama hostname server anda.

Contohnya seperti ini :

Type	Name	Content	TTL
❶ CNAME	msjid.id	usaweb.pusathosting.com	Auto
CNAME	www	usaweb.pusathosting.com	Auto

3. Merubah Nameserver

Setelah selesai melakukan setting diatas selanjutnya anda bisa merubah nameserver domain sesuai permintaan dari cloudflare. Untuk merubah nameserver anda bisa masuk di client area → Domains → Manage Domain

Demikian adalah tahapan setting cloudflare di pusathosting dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat dengan tim support kami.

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - PusatHosting Wiki

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/cloudflare/cara-setting-cloudflare-di-pusathosting?rev=1578965383>

Last update: **2020/01/13 20:29**

