

# Table of Contents

**Tutorial Mengaktifkan Cloudflare di PusatHosting** ..... 1

**1. Melihat Server Tujuan** ..... 1

**2. Setting DNS** ..... 1

**3. Merubah Nameserver** ..... 2



# Tutorial Mengaktifkan Cloudflare di PusatHosting

Tutorial ini khusus untuk pelanggan pusathosting yang ingin mengaktifkan cloudflare. Yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan cloudflare anda hanya perlu membuat 2 record CNAME yaitu untuk root domain dan www, Adapun nilainya harus sesuai dengan server yang dituju.

Berikut ini adalah tahapannya :

## 1. Melihat Server Tujuan

**Jangan menggunakan ponting ke IP address yang didapatkan dari auto scan Cloudflare.** dan nanti anda harus merubahnya manual setelah melihat alamat server tujuan.

Untuk mendapatkan alamat server tujuan ikuti panduan berikut ini :

1. Login ke <https://client.pusathosting.com>
2. Setelah login, Klik menu Service → Produk → View

Anda akan mendapatkan nama hostname server tujuan seperti ini

**IP Address Server Anda:** 139.99.22.221

**Hostname:** [cancun.pusathosting.com](https://cancun.pusathosting.com)

[Cara Setting Cloudflare](#)

**Nameserver**

dns1.pusathosting.com

dns2.pusathosting.com

dns3.pusathosting.com

Hostname itulah nama server yang dituju.

## 2. Setting DNS

Di cloudflare anda cukup membuat 2 record CNAME untuk root domain dan www kemudian dipointing ke nama hostname server anda.

Contohnya seperti ini :

Type	Name	Content	TTL
<b>CNAME</b>	msjid.id	usaweb.pusathosting.com	Auto
<b>CNAME</b>	www	usaweb.pusathosting.com	Auto

### 3. Merubah Nameserver

Setelah selesai melakukan setting diatas selanjutnya anda bisa merubah nameserver domain sesuai permintaan dari cloudflare. Untuk merubah nameserver anda bisa masuk di client area → Domains → Manage Domain

Setelah semua selesai anda lakukan perubahan biasanya akan terbaca setelah 15-30 menit dan anda bisa melihat perubahan nameserver dengan menggunakan <http://intodns.com>

Demikian adalah tahapan setting cloudflare di pusathosting dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat dengan tim support kami.

From:  
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:  
<https://www.pusathosting.com/kb/cloudflare/cara-setting-cloudflare-di-pusathosting?rev=1578965533>

Last update: **2020/01/13 20:32**

