

Table of Contents

Directadmin Konfigurasi Limit Email / Batasan Email

Setting Global Email Limit

Setting Manual Per User

Pembahasan Terkait

§...

...

1

1

1

2

2

2

Directadmin Konfigurasi Limit Email / Batasan Email

Di directadmin anda bisa membatasi email yang terkirim keluar pada setiap user dan setiap alamat email adapun caranya sebagai berikut.

Setting Global Email Limit



Kemudian scroll kebawah

E-Mail		
Daily E-Mail limit per DirectAdmin User	10000	(?)
Daily limit per E-Mail Account	400	(?)
User can set limit per E-Mail	☒ Yes ☐ No	(?)
Max limit User can set per E-Mail	400	-1=400, 0=Unlimited (?)
Use RBL Blocking	☒ Yes ☐ No	(?)
Automatically Purge Spambox/Trash data	After 10 days.	(0 = never)
Save		

Setting Manual Per User

Anda bisa melakukan kustomisasi manual apabila ingin menaikkan batasan email pada user tertentu dengan cara.

1. Login via ssh
2. Buat file seperti ini

```
nano /etc/virtual/limit_username
```

kemudian isi dengan nilai yang sudah anda tentukan misalnya **1000** . Untuk username dalam

hal ini adalah nama user akun hostingnya. selanjutnya ubah permission file tersebut menjadi mail:mail

```
chown mail:mail /etc/virtual/limit_username
```

3. Restart directadmin

```
/etc/init.d/directadmin restart
```

Pembahasan Terkait

- [Directadmin Konfigurasi Limit Email / Batasan Email](#)
- [Directadmin Max Per Email Send Limit](#)
- [Tutorial Fitur Email Di Directadmin](#)
- [Tutorial Setting Email Di Android Dengan AquaMail](#)
- [Cara Membuat Email](#)
- [Cara Menghapus Email](#)
- [Error Email 501 5.7.0 Domain Must Resolve](#)
- [Email](#)
- [Incoming Email Server](#)

§...

...

- [Protokol Email](#)

[Top ↑](#)

From:

<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:

<https://www.pusathosting.com/kb/directadmin/email-limit?rev=1469070777>

Last update: **2016/07/20 23:12**

