

## Table of Contents

<b>Cara Reset Password Root MySQL atau MariaDB</b> .....	1
<b>Stop Service</b> .....	1
<b>Jalankan Database tanpa Password</b> .....	1
<b>Merubah Password</b> .....	1
<b>Restart Database</b> .....	2



# Cara Reset Password Root MySQL atau MariaDB

Berikut ini adalah cara mereset password root mysql atau mariadb silahkan ikuti tahapannya.

## Stop Service

Pertama kita hentikan service yang berjalan

Untuk MySQL

```
sudo systemctl stop mysql
```

dan Mariadb

```
sudo systemctl stop mariadb
```

## Jalankan Database tanpa Password

Berikut ini adalah menjalankan database tanpa password, lakukan perintah

\*Pada tutorial ini kami menggunakan Centos 7. 64bit

```
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
```

Selanjutnya anda bisa login ke mysql atau mariadb tanpa password

```
mysql -u root
```

## Merubah Password

Setelah login di shell mysql untuk merubah password mariadb atau mysql jalankan perintah

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Untuk merubah password jalankan

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
```

atau jika tidak bisa, cobalah dengan ini

```
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new_password');
```

## Restart Database

Kill semua proses mysql yang ada

```
pkkill mysql
pkkill mariadb
```

Kemudian jalankan database

```
sudo systemctl start mysql
```

atau

```
sudo systemctl start mariadb
```

dan anda harusnya sudah bisa login ke database mysql menggunakan password root yang baru.

Artikel Lainya

- [Bagaimana Cara Install MariaDB di Centos](#)

From:  
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**



Permanent link:  
<https://www.pusathosting.com/kb/mariadb/reset-root-password-mysql-mariadb>

Last update: **2020/06/23 06:15**